

Login und Authentifizierung

Login in lokalen Linux-Rechner

Die Linux-Pam und die verschiedenen Session-Manager können mit GnuPG-Card umgehen.

- <http://www.schiessle.org/howto/poldi.php>

Die dort verwendeten Optionen für poldi-ctrl scheinen in der wheezy-Version noch nicht zu existieren. Folgendes Information hilft weiter:

- <http://walter.silvergeeks.com/rechner/howto/how-to-anmeldung-mit-smart-card-oder-usb-token-am-lokalen-linux-system/>

Einrichten des Poldi-Moduls:

Das Packet muss installiert werden:

```
apt-get install libpam-poldi
```

Ein

```
poldi-ctrl -d
```

testet, ob die Karte erkannt wird.

Mit

```
poldi-ctrl -s
```

finden wir die Seriennummer der Karte heraus (gnupg --card-status würde auch funktionieren).

Jetzt müssen wir unter /etc/poldi/localdb/users eine Kartei der User anlegen, für die die Authentifizierung mit der jeweiligen Karte eingerichtet werden soll. Z.B. mit:

```
echo "`poldi-ctrl -s` USERNAME" | tee -a /etc/poldi/localdb/users
```

Unter /etc/poldi/localdb/keys/ muss jetzt für jede Karte eine Datei mit der Seriennummer als Dateiname angelegt werden, die den public Key der Karte enthält. Das geht einfach mit:

```
poldi-ctrl -s > serialno.txt  
poldi-ctrl -k | tee -a /etc/poldi/localdb/keys/`cat serialno.txt
```

Damit sollte Poldi fertig konfiguriert sein.

Einrichten der Authentifizierung

Nach der grundlegenden Einrichtung der Smartcard, kann das Pam-Poldi-Modul zur /etc/pam.d/common-auth hinzugefügt werden. Alle Authentifikationen, die auf die common-auth zurückgreifen (u.a. xscreensaver, sudo) können dann auch via smartcard authentifizieren. Wenn das Modul am Anfang der common-auth hinzugefügt wird und alle anderen Einträge bleiben, ist die Gnupg Card ein **zusätzliches** Authentifizierungsmittel. Bitte immer testen, so lange noch eine offene Konsole verfügbar ist, um die Änderungen ggf. zu korrigieren. Sonst sperrt mensch sich leicht aus.

```
--- a/pam.d/common-auth
+++ b/pam.d/common-auth
@@ -13,6 +13,8 @@
 # pam-auth-update to manage selection of other modules.  See
 # pam-auth-update(8) for details.

+# with smartcard
+auth sufficient pam_poldi.so
 # here are the per-package modules (the "Primary" block)
 auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure
 # here's the fallback if no module succeeds
```

Nutzung für ssh

- <http://www.ozonesolutions.com/programming/2014/04/pgp-smart-card-ssh-login-gpg-agent-ubuntu/>
- <http://www.bootc.net/archives/2013/06/09/my-perfect-gnupg-ssh-agent-setup/>
- https://grepular.com/Smart_Cards_and_SSH_Authentication

Wir müssen ssh-Support im gpg-agent konfigurieren:

```
echo "enable-ssh-support" >> ~/.gnupg/gpg-agent.conf
```

ssh über mehrere Server (ForwardAgent)

- <http://livecipher.blogspot.co.uk/2013/02/ssh-agent-forwarding.html>

Damit das funktioniert, muss der ssh-client so konfiguriert werden, dass er „agent-forwarding“ unterstützt:

- /etc/ssh/ssh_config (systemweit)
- /home/user/.ssh/config (per user)

```
Host *
    ForwardAgent yes
```

Eine ausführliche Beschreibung findet sich hier:

- <http://www.unixwiz.net/techtips/ssh-agent-forwarding.html>

Innerhalb von screen-sessions

Hier steht was dazu:

- <http://www.bootc.net/archives/2013/06/09/my-perfect-gnupg-ssh-agent-setup/>

Aber mit debian-wheezy sollte das out of the box funktionieren.

From:

<https://wiki.datenkollektiv.net/> - **datenkollektiv.net**

Permanent link:

https://wiki.datenkollektiv.net/public/gnupg/gnupg-card_auth?rev=1425075837

Last update: **2015/02/27 23:23**

