

GnuPG-Card Anleitung

Andere Anleitungen

GnuPG-Card

- [Anleitung der Free Software Foundation Europe](#)
- [Anleitung von spin.atimoicobject.com](#)

Best Practice (Nutzung von Haupt- und Subkeys) für gnupg

- <http://www.openpgp-schulungen.de/kurzinfo/schlüsselqualitaet/>
- <http://www.openpgp-schulungen.de/inhalte/>
- http://blog.andreas-haerter.com/2010/04/12/gnupg-schlüsselhierarchie-passender-algorithmus-fuer-jede-aufgabe-schlüsselaustausch-ohne-verlust-des-web-of-trust#fn__8
- <https://alexcabal.com/creating-the-perfect-gpg-keypair/>
- <http://www.bootc.net/archives/2013/06/07/generating-a-new-gnupg-key/>

Nutzung der Gnupg Card

- Die verschiedenen [Möglichkeiten zum Einsatz der Karte](#)

Grundsätzliche Infos über Smart Cards

Sogenannte Smart Cards können zur Authentifizierung, Verschlüsselung und Signatur mit unterschiedlichen Diensten und Programmen dienen.

Es gibt zwei unterschiedliche Konzepte:

- Die „pki cards“ (PKCS#11), siehe hier: <https://wiki.debian.org/Smartcards>
- und die vor allem unter Linux sehr gut nutzbaren Gnupg-Cards
<https://wiki.debian.org/Smartcards/OpenPGP>

Während erstere den Quasi-Standard für x509 Zertifikate und eine [Public-Key-Infrastructure](#) darstellen scheint die gnupg Variante unter Linux einfacher einzurichten und besser unterstützt zu sein.

Ähnliche Konzepte verfolgen auch

- der [Yubikey](#) - eine Mischung aus USB-smartcard und One-Time-Password Generator
- und der [Cryptostick](#) der Privacy-Foundation.

Ein Überblick über SmartCard, Cryptostick und Yubikey findet sich im [Privacy-Handbuch](#)



Unterschiede der verschiedenen Systeme:



System	Vorteile	Nachteile
Gnupg Card	Karten leichter erhältlich und preiswerter. Unterstützung unter Linux einfacher	Authentifizierung mit Clients wie Thunderbird etc. nicht so einfach
PKCS#11	De Facto Standard	komplizierter in der Einrichtung, Karten teurer?, Beschaffung komplizierter, Kompatibilität nicht immer gegeben

Vor- und Nachteile sind z.B. hier diskutiert worden:

<http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-users/2006-February/027936.html>

Diese Anleitung beschäftigt sich nur mit der Einrichtung der Gnupg-Card.

Voraussetzungen

Wir benötigen

- eine Gnupg-Card
- einen kompatiblen [Cardreader](#)

Beides ist am einfachsten über den Shop von [Kernel Concepts](#) zu erhalten. Eine Gnupg-Card erhält auch, wer der [Free Software Foundation Europe](#) beitrifft.

Software installieren

Als erstes installieren wir die Software. Wichtig: die gnupg-card funktioniert nur mit gnupg Version 2.

```
apt-get install gnupg2 sdaemon gpgsm pcscd
```

Wenn der [PKCS#11-Support](#) verwendet werden soll evtl. auch:

```
apt-get install gnupg-pkcs11-scd
```

Card-Reader einrichten

In der [Anleitung der Free Software Foundation Europe](#) wird beschrieben, wie der Card-Reader so eingerichtet wird, dass das USB-Device die richtigen Rechte und Gruppenzugehörigkeit erhält.



Unter Debian Wheezy war das für den Gemalto Shell Token nicht nötig. Der Card-Reader funktionierte nach der Installation der Software „Out of the Box“. Das liegt möglicherweise daran, dass die ccid-library noch mal anders funktioniert als die gnupg built in ccid.

Das Device des Card-Readers muss die richtigen Dateirechte erhalten, damit die User darauf zugreifen können. Das erfolgt mittels udev und wird [hier beschrieben](#)

Als schneller Workaround zum Testen oder zur Nutzung innerhalb von Live-Systemen (zur sicheren Generierung der Schlüssel) kann das folgendermaßen getan werden

```
lsusb  
Bus 001 Device 008: ID ... Card-Reader ....
```

damit wissen wir die Bus und Device ID:

```
ls -l /dev/bus/usb/001/008
```

als temporärer Workaround:

```
chmod 666 /dev/bus/usb/001/008
```

Schlüssel erzeugen und auf Karte transferrieren

Es gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, die Schlüssel für die Karte zu erzeugen

1. Keypair (Hauptkey) kann direkt auf der Karte erzeugt werden
2. Ein Keypair wird außerhalb erzeugt werden. Anschließend werden Subkey generiert (für signieren, verschlüsseln und Authentifizieren) und auf die Karte importiert. Diese Variante ist die von der [empfohlene](#) und im Folgenden beschriebene.

Hauptkey mit Subkeys

- Eine ausführlichere Anleitung (incl. Backup der keys findet sich hier: <http://www.bootc.net/archives/2013/06/07/generating-a-new-gnupg-key/>)

Das Generieren der Schlüsselpaare findet vorzugsweise auf einem [Live-System](#) statt, damit sicher gestellt werden kann, dass die Schlüssel nicht bereits bei der Erstellung von Dritten gelesen werden können. Ist der geheime Schlüssel einmal auf der Karte, kann er, so zumindest die Theorie, diese nicht mehr verlassen. Alle Operationen finden auf der Karte statt. Daher lohnt es sich, bei der Erstellung der Schlüssel wirklich sehr sorgfältig vorzugehen:

- vertrauensvolle Hardware
- Live-System möglichst ohne Netzwerkverbindungen

Ein angepasstes Live-System mit aller nötigen Software sowohl zum Erzeugen der Keys als auch für

die Verwendung der Gnupg-Karte kann beim [Datenkollektiv](#) bestellt werden.

Ihr erhaltet einen Bootbaren USB-Stick mit

- angepasstem xfce4 Desktop und allen nötigen Crypto-Tools
- einer zusätzlichen LUKS-verschlüsselten Partition, die z.B. für die Backups der privaten Schlüssel dienen kann.

Hauptschlüssel-Paar generieren:

Ist alles so weit vorbereitet, geht es jetzt an das eigentliche Erstellen der Schlüssel. In einem Terminal werden jeweils die markierten Kommandos ausgeführt.

Als erstes wird der Hauptschlüssel erstellt, der nur zum Signieren der Unterschlüssel dient:

```
gpg2 --gen-key
```

Bei der Auswahl:

```
RSA (sign only)
```

- ggf. unbegrenzte Haltbarkeit

Erstellen der Unterschlüssel (Subkeys)

Mit

```
gpg --list-keys
```

finden wir unsere neue Key-ID heraus. Diese nutzen wir nun zum Editieren des Schlüssels:

```
gpg --expert --edit-key KEYIDXYZ
```

Im Anschluss generieren wir drei Subkeys für folgende Zwecke:

1. Signieren
2. Verschlüsseln
3. Authentifizieren

```
gpg> addkey
```

legt einen neuen Subschlüssel an. Wir müssen jetzt je einen zum Signieren, Verschlüsseln und Authentifizieren anlegen, d.h. die folgende Prozedur wird **dreimal** wiederholt.

Bei der folgenden Auswahl:

```
Please select what kind of key you want:  
(3) DSA (sign only)  
(4) RSA (sign only)
```

```
(5) Elgamal (encrypt only)
(6) RSA (encrypt only)
(7) DSA (set your own capabilities)
(8) RSA (set your own capabilities)
Your selection?
```

nutzen wir „8“ „Set your own capabilities“. Signieren und Verschlüsseln funktioniert zwar auch mit den vorgegebenen, Authentifizieren funktioniert aber nur mit benutzerdefinierten Fähigkeiten.

Jetzt kann mit den angegebenen Buchstaben jeweils eine Fähigkeit zu- oder abgeschaltet werden.

Zuletzt sichert ein

```
gpg> save
```

unsere Änderungen.

Backup

Dieser Schritt muss unbedingt vorgenommen werden, **bevor** die Subkeys auf die Karte transferriert werden, da das Kommando `keytocard` die Schlüssel aus dem Schlüsselbund auf die Karte verschiebt. Im Secring auf der Platte bleiben nur Stubs.

- Der gesamte Keyring (Unterverzeichnis `.gnupg`) sollte nach der Prozedur auf ein verschlüsseltes Medium bzw. in einem Container gesichert werden.
- eine weitere Variante zum Backup von Keys ist [paperkey](#) - ein Programm um ausdrückbare Daten zu erhalten und den key auf Papier auszudrucken.

Schlüssel auf die GnuPG-Karte kopieren

Im nächsten Schritt kopieren wir unsere Subkeys auf die gnuPG-Karte. Hierfür benötigen wir das Passwort für den geheimen Hauptschlüssel und die Admin-Pin für die Karte.

```
gpg --expert --edit-key KEYIDXYZ
```

Ein

```
gpg> toggle
```

schaltet in die Ansicht der privaten Schlüssel um.

Jetzt markieren wir der Reihe nach unsere Subkeys:

```
gpg> key 1
```

und kopieren sie auf die Karte:

```
gpg> keytocard
```

Das wiederholen wir jetzt mit Schlüssel 2 u. 3. (Die Schlüssel müssen jeweils wieder entsperrt werden.)

öffentlichen Schlüssel exportieren

Den öffentlichen Schlüssel (der nicht auf der Karte gespeichert ist) exportieren wir auf ein zugängliches Medium oder zu einem Keyserver. Wir brauchen diesen später.

```
gpg --export --armor KEYID > public_key.asc
```

Erfahrungen mit Kartenlesegeräten

gemalto usb shell token v2

- funktioniert out of the box

Omnikey CardMan 6121

Lt. <https://www.gnupg.org/howtos/card-howto/en/ch02s02.html> sollte dieser Cardreader unterstützt werden. Evtl. funktioniert dieser nicht zusammen mit PC/SC (pcscd). Muss mal mit dem internen gnupg-Treiber getestet werden.

- Fehler

```
gpg: ccid_transceive failed: (0x10002)
gpg: apdu_send_simple(0) failed: invalid value
```

Hinweise zu dem Problem finden sich hier:

<http://askubuntu.com/questions/529535/omnikey-6121-cannot-write-to-openpgp-smartcard>. Dort beschriebene Lösung hat aber nicht funktioniert.

Omnikey 3621

Dieser Kartenleser funktioniert nur mit dem gnupg internen ccid Treiber. Um diesen zu nutzen, muss der pcscd gestoppt werden. Beim Schreiben auf die Karte kommt folgende Fehlermeldung:

```
scdaemon[29150]: apdu_send_simple(0) failed: unknown status error
scdaemon[29150]: Der Fingerabdruck kann nicht gespeichert werden:
Kartenfehler
gpg: Fehler beim Schreiben des Schlüssels auf die Karte: Kartenfehler
```

Trotzdem wird der Schlüssel korrekt gespeichert.

From:

<https://wiki.datenkollektiv.net/> - **datenkollektiv.net**

Permanent link:

<https://wiki.datenkollektiv.net/public/gnupg/gnupg-card-howto?rev=1426871581>

Last update: **2015/03/20 18:13**

